

الضماد

Bandge

الأجراء: prosuder

أ-تنظيف الجرح وتطبيق ضماد جاف و معقم

ب-تنظيف و غسيل الجرح

ج-تنظيف الجرح و نزع الخياطة

الأهداف: purpose

- 1- لتقييم عملية التئام الجرح
- 2- لمنع العدوى
- 3- لحماية الجرح من الرضوض الميكانيكية
- 4- لتقييم تأثير العلاج و التغذية على التئام الجرح

الأدوات: equipment

1. صابون
2. علبة ضماد تحوي على : -ملقط شرياني /عدد2/
-مقص إزالة القطب
-شاشة /عدد3/ وغطاء معقم
-كرات قطن /عدد5/
-قطع شاش 4 x4 / عدد 5/
3. محلول بيتادين
4. سرنغات
5. وعاء كلوي
6. علبة مهملات
7. كمية من القطن و الشاش
8. شريط لاصق
9. قفازات معقمة
10. قفازات استعمال مرة واحدة
11. مشمع بلاستيك

مبادئ التعقيم

م	الإجراء	نم	لم يتم
	I- غسيل الأيدي		
1	يجب غسل الأيدي بصابون مطهر قبل و بعد أي إجراء		
2	عند غسل الأيدي يجب أن تصفى من الماء في المغسلة وبعد ذلك يجب أن تبقى فوق مستوى الخصر		
	II- القفازات		
1	البس قفازات (استعمال مرة واحدة) عند التعامل مع ضماد ملوث		
2	يجب أن تبقى القفازات المعقمة ملبوسة عند إجراء ضماد للجرح		
	III- إجراءات التعقيم الجراحي		
1	كل الأدوات المستخدمة للضماد يجب أن تكون معقمة .		
2	الأدوات المعقمة تعلم بشرط ملون عليه تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم .		
3	الأدوات المعقمة يجب أن تكون ملفوفة و جافة.		
4	فتح علبة الضماد بعيداً قدر الإمكان عن جسم الممرض.		
5	عند فتح صرة التعقيم يجب اعتبار 1/ إنش على محيط الشانة غير معقم.		
6	التعامل مع المعدات المعقمة بواسطة ملقط معقم.		
7	يحفظ الملقط فوق مستوى الخصر عند رمي الضماد الملوث.		
8	قمة أو حافة الملقط يجب أن يبقى للأسفل أثناء تنظيف الجرح.		
9	مسح الجرح دائماً باتجاه واحد دون العودة بالاتجاه الآخر .		
10	عند التعامل مع أشياء عقيمة يجب أن تكون الأيدي فوق مستوى الخصر.		
11	أي أداة تقع خارج المنطقة أو الحقل المعقم تعتبر غير معقمة.		
12	يجب أن ينظف الجرح من المنطقة الأقل تلوثاً إلى المنطقة الأكثر تلوثاً .		
13	عند تضميد الجرح يجب التأكد من أن حواف الضماد ملصقة بإحكام.		

الضماد

I- تنظيف الجرح وتطبيق ضماد معقم

لم يتم	تم	الإجراء	
		التأكد من تعليمات الطبيب حول مايلي: - تعليمات خاصة حول الضماد - التحسس	1
		الحفاظ على خصوصية المريض وشرح الإجراء له	2
		وضع المريض بوضعية مريحة تسمح برؤية الجرح بسهولة	3
		تسكين الألم عند المريض إذا كان موجوداً	4
		إطفاء المراوح	5
		غسل الأيدي	6
		التأكد من تاريخ علبة التعقيم	7
		فتح مجموعة التعقيم مع الحفاظ على العقامة	8
		وضع المعدات والمحلول في الصينية مع الحفاظ على العقامة	9
		تغطية الصينية بغطاء معقمة	10
		لبس قفازات نبوذة	11
		استعمال قطن مبلل لحل البلاستر	12
		نزع البلاستر بإمسك الجلد وشد البلاستر برفق باتجاه الجرح(بشكل موازي لسطح الجلد)	13
		إزاحة الضماد ورميه في سلة المهملات الطبية	14
		استعمال ملقط معقم (الفورسيبس) لإزالة قطع الشاش الملامسة للجرح	15
		نزع القفازات	16
		تنظيف الأيدي وتجفيفها بغطاء معقمة	17
		لبس قفازات معقمة	18
		تنظيف الجرح باستعمال الأيدي أو الفورسيبس	19
		استعمل شاشة جديدة لكل مسحة	20
		تنظيف الجرح من المنطقة الأقل تلوثاً إلى المنطقة الأكثر تلوثاً	21
		تجفيف الجلد المحيط بالجرح بقطع شاش	22
		تطبيق ضماد كافي لتغطية الجرح	23
		تثبيت الضماد ببلاستر مع حوافه	24
		توثيق الإجراء	25

II-إرواء الجرح

لم يتم	تم	الإجراء	
		التحقق من أمر الطبيب	1
		تحضير المريض	2
		تحضير الأدوات	3
		الحفاظ على العقامة	4
		إرواء الجرح: استخدام السبرنج،التقطير بتدفق ثابت من محلول الإرواء داخل الجرح	5
		تقييم وتضميد الجرح: أ- تقييم مظهر الجرح وملاحظة نوع وكمية المفرزات ب- تغطية الجرح بضمادة معقم وجاف	6
		توثيق كل المعلومات ذات الصلة بالإجراء: أ- توثيق نوع الضماد المطبق ب-وضع الجرح (الموضع والنوع ووجود نسيج متنخر ووجود مفرزات وتسليخات) ج- اسم المحلول المطهر وسائل الإرواء المستعمل	7

III- فك القطب

م	الإجراء	تم	لم يتم
1	التأكد من أمر الطبيب وسياسة المركز حول فك القطب		
2	الحفاظ على العقامة		
3	تعتبر القطب معقمة لذلك فهي تنظف أولاً		
4	استعمال ملقط (فورسيبس) لتنظيف الجرح		
5	استعمال شاشة جديدة الكل مسحة		
6	تنظيف المنطقة من الأقل تلوثاً إلى الأكثر تلوثاً		
7	نزع القطب بالتناوب		
8	المسح باستخدام بيتادين وتجفيف الجرح		
9	طبق ضماد معقم فوق مكان الجرح		
10	توثيق الإجراء		

اسم المدرس :

التاريخ:

التوقيع: